


با سلام و تشکر از انتخاب شما برای استفاده از محصولات شرکت ما

با توجه به تغییر سیستم عامل های رایانه های شخصی و ارتقاء آنها به ویندوز های ۸ و ۱۰ در صورتی که بخواهید از این پروگرامر بر روی این ویندوز ها استفاده نمایید ابتدا باید تغییرات لازم را در ویندوز اعمال نمایید سپس طبق راهنمای ۱.۱ ادامه مراحل نصب را کامل نمایید.


(۱) وارد صفحه start ویندوز شده

(۲) در قسمت جستجو ویندوز (search) کلمه start را تایپ نمایید.


(۳) با نمایان شدن جمله change advanced startup options بر روی آن کلیک نمایید.



(۴) در این صفحه بر روی restartnow کلیک نمایید




۵) با نمایش مرحله بعد بر روی گزینه **troubleshoot** کلیک نمایید




۶) با ورود به مرحله بعد گزینه **advanced options** را کلیک نمایید




(۷) با ورود به مرحله بعد گزینه startup settings را کلیک نمایید



(۸) با ورود به مرحله بعد گزینه restart را کلیک نمایید



۹) در آخر بعد از ریست شدن سیستم ورود به مرحله بعد گزینه ۷ را انتخاب نمایید درواقع در این مرحله عدد ۷ صفحه کلید را باید فشار دهید .



پس از طی کردن مراحل بالا میتوانید پروگرامر را طبق حالت عادی نصب و از آن استفاده نمایید مانند راهنمای ورژن RAHNAMA1.1.pdf که در cd موجود می باشد.